

GESTIONE PARAMETRI DI CALCOLO

Si trova in TARI e IMU in Parametri


In questa sessione si inseriscono i parametri utili per impostare i calcoli

RSU

RSU Parametri Calcolo									
Parametri di ricerca effettuati su									
<input type="text"/> <input type="button" value="Cerca"/> Visualizza Tutto									
Pagina 1 di 1 1 << >>									
ID (*)	Tipo Calcolo	Ins. Man. C5 Obbl.	Genera Bollette a 0	Genera Rimborsi	Forza DchFin < DchIni	Applica Sanz. su Add.	Tipo Rid. Eco	Interessi Rimb.	Modifica
1	0	1	0	0	0	0	1	0	<input type="button" value="Modifica"/>

- Tipo Calcolo:
 - 0, il calcolo di rettifica si genera solo in diminuzione,
 - 1, il calcolo di rettifica si genera sia in diminuzione che in aumento
- Ins. Man. C% Obbl., non più utilizzato, attualmente le regole sul 5 campo sono gestite da gestione Conti
- Genera Bollette a 0:
 - 0, non si generano bollette con importo a 0
 - 1, si generano bollette con importo a 0
- Genera Rimborsi:
 - 0, no si generano rimborsi
 - 1, si generano rimborsi
- Forza DichFin<DichIni:
 - 0, la data inizio dichiarazione deve essere inferiore alla data fine dichiarazione
 - 1, la data inizio dichiarazione può essere superiore alla data fine dichiarazione
- Applica Sanz. Su Add:
 - 0, non calcola la sanzione sugli interessi
 - 1, calcola la sanzione sugli interessi

- Tipo Rid. Eco:
 - 0, il calcolo non considera la riduzione della stazione ecologica
 - 1, il calcolo considera la riduzione della stazione ecologica
- Interessi Rimb.:
 - 0, non calcola gli interessi nei rimborsi
 - 1, calcola la gli interessi nei rimborsi
- Modifica
 - Premere il tasto modifica per effettuare le modifiche



Inseriti i parametri, premere il tasto Aggiorna

IMU

IMU Parametri Calcolo												
Parametri di ricerca effettuati su												
<input type="text"/> <input type="button" value="Cerca"/> <input type="button" value="Visualizza Tutto"/>												
Pagina 1 di 1 1 << >>												
ID (*)	Tipo Num. Atti	Tipo Calcolo Rendita	ID Aliq. Def.	Tipo Rimborso	Tipo Rec. Vers.	Forza Utilizzo RenCat	Valore Estimo	Tipo Calcolo Rendita Ter	Calcolo IMU 50:50	Calcolo Inc.	ID Aliq. Ter Def.	Modifica
1	0	1	1	1	0	1	0	0	0	0	16	<input type="button" value="Modifica"/>


- Tipo Num. Atti (da lasciare 0 di default)

- 0, la numerazione è annuale e progressiva, diversificata per tipologia di atto
- 1, la numerazione è annuale e progressiva, univoca per tipologia di atto
- Tipo Calcolo Rendita* (solo per fabbricati)
 - 0, calcolo con valore dichiarato/Rendita dichiarata (se presente la Rendita, il calcolo lo fa con la rendita)
 - 1, calcolo con la rendita catastale, se presente, altrimenti con valore/rendita dichiarata
- ID Aliq. Def Fab
 - Id dell'aliquota ordinaria
- ID Aliq. Def Ter
 - Id dell'aliquota terreni
- Tipo rimborso
 - 0, Rimborsa anche quota Stato
 - 1, Rimborsa solo quota comune
- Tipo Rec. Vers. (omessa dichiarazione)
 - 0, il recupero del versato avviene sull'atto finale, le sanzioni sono calcolate sull'imposta omessa piena
 - 1, l'eccedenza versata è detratta sull'imposta omessa, abbatte le sanzioni
- Forza Utilizzo Rend Cat* (sia per fabbricati che terreni)
 - 0, utilizza la rendita catastale sulla dichiarazione solo se c'è il flag su valore provvisorio
 - 1, utilizza la rendita catastale sulla dichiarazione, se questa è 0, calcola in base a quanto inserito nel Tipo Calcolo Rendita
- Valore estimo (non attivo)
 - Valore minimo estimo del territorio per il calcolo degli immobili storici ai fini ici
- Tipo Calcolo Rendita Ter* (solo per terreni)
 - 0, calcolo con valore dichiarato/Rendita dichiarata (se presente la Rendita, il calcolo lo fa con la rendita)
 - 1, calcolo con la rendita catastale, se presente, altrimenti con valore/rendita dichiarata
- Calcolo IMU 50:50
 - 0, calcola il 50% del dovuto dell'imposta dell'acconto
 - 1, l'acconto viene calcolato al 50% del totale dell'anno

- **Calcolo inc:**

riaggiorna i calcoli sulle dichiarazioni variate rispetto al calcolo precedente, da utilizzare solo per posizioni con tanti immobili

- 0, inattivo
- 1, attivo



Inseriti i parametri, premere il tasto Aggiorna